



5 - 2 . 提出データチェック



提出データのウイルスチェックをします。  
『XML20\*\*\*\*\*』のフォルダを右クリックします。




インストールしているウイルス対策ソフトで  
『スキャンする』や『チェックする』等のメニューを  
クリックします。



ウイルスチェックが完了しますと、  
結果画面が出てきます。  
画面はソフトにより異なりますが、  
ウイルスがないことの確認と  
最終の更新日付を確認して画面を閉じて下さい。

ウイルスチェックは完了です。




愛媛県電子納品チェックソフトで  
提出データのエラーチェックをします。


えひめの土木からダウンロードしてインストールします。

<http://www.pref.ehime.jp/070doboku/020gijutsukikak/00005739041124/caldownload.htm>


検査項目		検査内容
入力項目検査	必須入力検査	必須入力を検査する
	文字数検査	文字数を検査する
	使用文字検査	使用文字コードを検査する
納品ファイル名の命名規則検査	文字数検査	文字数を検査する
	使用文字検査	使用文字コードを検査する
	拡張子検査	拡張子が、フォルダ毎の指示通りか検査する
	連番検査	ファイル名に連番を持つものに対して、正しく連番が設定されているか検査する
XMLファイルの検査	XMLファイルの存在検査	XMLファイルが存在するか検査する
	XMLファイルの内容検査	DTDの通りに、タグおよびデータが指定されているか検査する
	納品ファイルの存在検査	XMLファイルの指示通りに、納品ファイルが存在しているか検査する
CADチェック	レイヤ名、線種、線色、線幅、図面サイズ、余白サイズ、文字サイズ、禁則文字等を検査する	
PDFチェック	しおり、セキュリティを検査する	



左上の『チェック開始』をクリックします。





『参照』をクリックします。



デスクトップ 『XML20\*\*\*\*\*』 『Disk1』 『OK』  
とクリックします。



『次へ』をクリックします。



このあたりの項目にエラーが無いことを確認します。

もしエラーがあった場合は再度電納ギアで修正します。

注意の場合は修正は不要です。  
よく見かける注意の例としては、『写真の容量が0.6MBを越えている』です。

『CAD製図基準(案)』より、レイヤ名、線種、線色、線幅、図面サイズ、余白サイズ、文字サイズ、禁則文字等を検査します。